



スマートフォン タブレット用 メール設定ガイド

iOS メールの設定

1 ページ

Android メールの設定

3 ページ

iOS メール 設定方法

～ iPad / iPhone / iPod touch

STEP 1

「メール」をタップします。



※設定済みのメールアカウントがあり、別のアカウントを追加する場合は、次のように操作してください。

① [設定]をタップ



②「メール/連絡先/カレンダー」から、「アカウントを追加...」をタップしてください。



STEP 2

「ようこそメールへ」の画面が表示されたら、[その他] をタップします。



STEP 3

「新規アカウント」の画面が表示されたら、以下のように設定します。



名前	ご自分のお名前を入力
アドレス	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
説明	任意

設定できたら、[次へ] ボタンをタップします

STEP 4

「新規アカウント」画面が表示されたら、次のように設定します。

[POP] ボタンをタップします。



【受信メールサーバ】を次のように設定します。

ホスト	POP サーバ名
ユーザ名	メール ID
パスワード	メールパスワード

【送信メールサーバ】を次のように設定します。

ホスト名	smtp-auth.tiki.ne.jp
ユーザ名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード


設定できたら、[保存] ボタンをタップします。

STEP5

検証中となりますので、しばらくお待ちください。

STEP 6

「SSL で接続できません」と表示されたら、
[はい] ボタンをタップします。



検証が終わると、設定は完了です。

Android メール 設定方法


STEP 1

「メール」をタップします。



STEP 2

メールアドレスとメールパスワードを入力し、[次へ] ボタンをタップします。




STEP 3

[POP3] ボタンをタップします。



STEP 4

受信サーバーの設定が表示されたら、以下のように設定します。



ユーザー名	メール ID
パスワード	メールパスワード
POP3 サーバー	POP サーバ名
ポート	110
セキュリティの種類	なし
サーバーからメールを削除	任意に設定

設定できたら、[次へ] ボタンをタップします。

STEP 5

送信サーバーの設定が表示されたら、以下のように設定します。




SMTP サーバ名	smtp-auth.tiki.ne.jp
ポート	587
セキュリティの種類	なし
ログインが必要	チェック
ユーザー名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード

設定できたら、[次へ] ボタンをタップします。


STEP 6

新着メール自動確認を任意に設定し、[次へ] ボタンをタップします。



STEP 7

メールアカウントの登録画面が表示されたら、以下のように設定します。



このアカウントに名前を付ける	任意に設定
あなたの名前	ご自分の名前を入力

設定できたら、[完了] ボタンをタップします。

以上で設定は完了です。